

# Hướng dẫn cài đặt MySQL Installer cho hệ điều hành Windows

Tham khảo video hướng dẫn: [https://www.youtube.com/watch?v=hiS\\_mWZmmI0](https://www.youtube.com/watch?v=hiS_mWZmmI0) (Windows)

<https://www.youtube.com/watch?v=ODA3rWfmzg8> (Mac OS)

## 1. Tải MySQL Installer

1. Truy cập <https://dev.mysql.com/downloads/installer/>.

### MySQL Community Downloads

MySQL Installer

General Availability (GA) Releases Archives

### MySQL Installer 8.0.43

**Note:** MySQL 8.0 is the final series with MySQL Installer. As of MySQL 8.1, use a MySQL product's MSI or Zip archive for installation. MySQL Server 8.1 and higher also bundle MySQL Configurator, a tool that helps configure MySQL Server.

Select Version:  
8.0.43

Select Operating System:  
Microsoft Windows

|                                                                                      |        |        |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------|
| Windows (x86, 32-bit), MSI Installer<br>(mysql-installer-web-community-8.0.43.0.msi) | 8.0.43 | 2.1M   | <a href="#">Download</a> |
| Windows (x86, 32-bit), MSI Installer<br>(mysql-installer-community-8.0.43.0.msi)     | 8.0.43 | 354.3M | <a href="#">Download</a> |

We suggest that you use the [MD5 checksums](#) and [GnuPG signatures](#) to verify the integrity of the packages you download.

2. Chọn **MySQL Installer for Windows**.

3. Nhấn **Download** → chọn **No thanks, just start my download**. (Có thể lựa chọn các phiên bản khác trong mục Archives)

## 2. Chạy MySQL Installer


- Mở file .exe vừa tải → giao diện **MySQL Installer** xuất hiện.

## 3. Chọn Setup Type

MySQL Installer sẽ hỏi kiểu cài đặt:


- **Developer Default:** cài đầy đủ (MySQL Server, Workbench, Shell, Connector...).
- **Server only:** chỉ MySQL Server.
- **Client only:** chỉ Workbench + client tool.
- **Full:** tất cả mọi thứ.
- **Custom:** tự chọn gói.

- *Khuyến chọn Custom vì chỉ cần cài đặt MySQL Server + MySQL Workbench*




#### 4. Chọn các ứng dụng cần thiết

- MySQL Workbench
- MySQL Server
- MySQL Shell



## 5. Installation

- Installer tải & cài các gói (Server, Workbench, Shell, Connector...).
- Nhấn **Execute** → đợi chạy xong → **Next**.



## 6. Product Configuration


Bước này quan trọng, cấu hình **MySQL Server**:

### 6.1 High Availability

- Chọn **Standalone MySQL Server** (cơ bản).  
→ **Next**.


### 6.2 Type and Networking

- Config type: **Development Computer** (dùng cho học tập, dev).
- TCP/IP: bật, port mặc định **3306**.
- → **Next**.




### 6.3 Authentication Method

- Use **Strong Password Encryption** (khuyến nghị). → **Next**.



## 6.4 Accounts and Roles


- Nhập mật khẩu cho tài khoản **root** → **Next**.



## 6.5 Windows Service


- Tick **Configure MySQL Server as a Windows Service**.

- Windows Service Name: **MySQL80**.
- Startup type: **Automatic** (server chạy khi khởi động Windows). → **Next**.




## 6.6 Apply Configuration

- Nhấn **Execute** để MySQL Installer thiết lập cấu hình.
- Nếu OK → báo **Configuration Complete**.  
→ **Finish**.



## 7. Mở MySQL Workbench



## 8. Kết nối MySQL

